
NETDESIGN



Guida configurazione

Prodotto: DinoMail posta elettronica

Autore: Fabio Buda, IT department

27 marzo 2020

Versione: 1.1

NETDESIGN

RIEPILOGO ESECUTIVO

Finalità

Seguendo questa guida sarai in grado di configurare la tua casella di posta elettronica DinoMail sul tuo dispositivo mobile iOS o Android.

Obiettivi

Configurare la propria casella di posta elettronica su smartphone.

Soluzione

Attraverso l'uso dell'applicazione Gmail, vengono mostrati i passi da compiere per la configurazione della casella di posta elettronica DinoMail.

Alternativa


La tua casella di posta elettronica DinoMail è disponibile anche attraverso WebMail all'indirizzo <https://webmail.netd.it>.

NETDESIGN

STEP 1

Apri il menù laterale di Gmail e seleziona Impostazioni

I TIM 6,24K/s 40% 08:37



TUTTE LE CASELLE

- N** **Newsletter Rep:** 25 mar
Buongiorno Rep: Conte: "I risultati ci...
Se non leggi correttamente questo m... ☆
- N** **Newsletter Rep:** 24 mar
Buongiorno Rep: "Siamo lenti, il viru...
Se non leggi correttamente questo m... ☆
- A** **Anteprima Rep:** 24 mar
Anteprima Rep: La parte sommersa...
Coronavirus: secondo gli esperti, due... ☆
- N** **Netdesign** 23 mar
[Redacted] ☆
- N** **Newsletter Rep:** 23 mar
Buongiorno Rep: Tutto chiuso, anzi...
Se non leggi correttamente questo m... ☆
- A** **Anteprima Rep:**
Anteprima Rep: Chiusura a metà
Il premier Conte firma il Dpcm, ma m... ☆

I TIM 34,7B/s 40%

- Tutti i messaggi
- Spam 29
- Cestino 17
- Conferme di recapito
- Lavoro
- linux_fs_4
- Personale
- Viaggio
- APP GOOGLE
- Calendar
- Contatti
- Impostazioni
- Guida e feedback

STEP 2

Seleziona "Aggiungi Account"

I TIM   0,00K/s      40%  08:38

← Impostazioni 

Impostazioni generali



Aggiungi account



STEP 3

Seleziona Altro

TIM   0,00K/s 

   40%  08:42



Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange e Office 365



Altro



STEP 4

Inserisci il tuo indirizzo email DinoMail

TIM 4G 0,00K/s

👁️ 🕒 🔋 38% 🕒 08:57



Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

info@

[CONFIGURAZ. MANUALE](#)

[AVANTI](#)

STEP 5

Seleziona l'opzione IMAP

TIM 26,7B/s

38% 09:02



info@[REDACTED]
.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP) 

STEP 6

Inserisci la password che ti è stata fornita in fase di attivazione

TIM 4G 0,89K/s

37% 09:03



info@
.it

Password
.....

AVANTI



STEP 7

Imposta gli indirizzi dei server in uscita ed in entrata su smtp1.dinomail.it

TIM 4G 0,00K/s

37% 09:06

TIM 4G 0,00K/s

37% 09:07



Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente
info@ [redacted]

Password
..... [eye icon] [X]

Server
smtp1.dinomail.it [red arrow]

AVANTI



Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso

Nome utente
info@ [redacted]


Password
..... [eye icon] [X]

Server SMTP
smtp1.dinomail.it [red arrow]

AVANTI

STEP 8

Se ti appare questa schermata, clicca su **Modifica Impostazioni**, altrimenti passa direttamente allo **Step 10**



STEP 9

Seleziona l'opzione STARTTLS (accetta tutti i certificati) alla voce "Tipo di sicurezza"

TIM 4G, 0,00K/s

37% 09:08

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso



Nome utente

info@

Password

.....



Server SMTP

smtp1.dinomail.it

Porta

587

Tipo di sicurezza

STARTTLS (accetta tutti i certificati)

Sicurezza email non garantita

AVANTI

STEP 10 - FINE

Scegli la frequenza di aggiornamento della posta elettronica, hai finito! Adesso troverai la tua casella di posta elettronica tra le caselle gestite dall'App GMAIL.

TIM 4G 1,79K/s

37% 09:08



Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti



- Avvisami all'arrivo di email
- Sincr. email per questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

AVANTI